

iMOW® VERSIONSINFORMATION

Här hittar du all information om kommande uppdateringar i iMOW®-programvaran. Funktionsomfattningen vid leverans beskrivs i bruksanvisningen. Detta dokument uppdateras löpande.

7.9.4

03.2024

Funktioner:

Batteriets laddningsstatus kan nu kontrolleras på robotgräsklipparen via "Info-knappen" när den är pausad eller dockad.

Felmeddelanden kommuniceras nu mer detaljerat via röstutmatning på robotgräsklipparen.

Kontrollen av kabelsignalen kan nu utföras i MY iMOW® APP. Detta kan användas för att begränsa om och vilken guide eller perimeterkabel som har ett avbrott.

Ny funktion för kantoptimering tillgänglig i MY iMOW®-appen. Detta kan förbättra utseendet nära kanten.

Optimering:

Förbättrad visualisering av iMOW®-aktiviteter. Färgen grön står för körning till klippområdet och själva klippningen. Färgen vit används för icke-produktiva resor (t.ex. resor hem).

I händelse av fel pulserar LED-ljusbilden rött fram och bak. Vid feltillstånd som måste kvitteras på robotgräsklipparen själv markeras även "låsknappen" via lysdioderna.

Röståtergivningen har optimerats.

Regrsensorns känslighet har minskats för att förhindra att klippningen avbryts för snabbt.

6.6.8

01.2024

Funktioner:

Gräsklipparens röstutgång för ett urval av felmeddelanden.

Fixar:

Allmän optimering av anslutning, inklusive växling mellan wifi och mobilnät.

Den oavsiktliga förekomsten av trådsignalfelet efter den nattliga omstarten har korrigerats.

Löst oändlig slinga under självtest av gräsklipparen.

Tidsförskjutningen i händelsehistoriken har korrigerats.

Funktionen "Börja klippa på gräsklippare" kan aktiveras eller inaktiveras i appen igen.

6.4.11

06.2023

Funktioner:

Utbyggnad av de mobila radiostandarder som används för att optimera anslutningen.

Fixar:

Återställningsförhållandena för batteritemperaturmeddelandet har optimerats.

Under den nattliga omstartsrutinen uppträdde ett stoppknappsmeddelande felaktigt. Detta fel har åtgärdats.

I sällsynta fall stannade iMOW® vid kanten. Detta fel förhindras genom att ändra programsekvensen.